

**BlueEyes<sup>®</sup>**

# SES One

## 單路錄課軟體

### 安裝指南

Version 2.24.3.15

[www.BlueEyes.com.tw](http://www.BlueEyes.com.tw)

在使用本產品之前，請務必先仔細閱讀本使用說明書。  
請務必妥善保管好本書，以便日後能隨時查閱。  
請在充分理解內容的基礎上，正確使用。  
本手冊內含重要資料，切勿讓學生翻閱！



# 使用手冊

本手冊適用於以下產品

□ 藍眼 SES One 單路錄課軟體

感謝您使用藍眼科技的產品。

本手冊將介紹藍眼科技產品。在您開始使用產品前，建議您先閱讀過本手冊。

手冊裡的資訊在出版前雖已被詳細確認，實際產品規格仍將以出貨時為準。藍眼科技對本手冊中的內容無任何擔保、宣告或暗示，以及其他特殊目的。除此之外，對本手冊中所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦可能會隨時更新，恕不另行通知。本手冊中所提的資訊，包括軟體、韌體及硬體，若有任何錯誤，藍眼科技沒有義務為其擔負任何責任。

任何產品規格或相關資訊更新請您直接到藍眼科技官方網站查詢，本公司將不另行通知。若您想獲得藍眼科技最新產品訊息、使用手冊、韌體，或對藍眼科技產品有任何疑問，請您聯絡當地供應商或到藍眼科技官方網站取得相關訊息。

本手冊的內容非經藍眼科技以書面方式同意，不得擅自拷貝或使用本手冊中的內容，或以其他方式改變本手冊的資料及發行。

本手冊相關產品內容歸 藍眼科技 版權所有

## 藍眼科技集團

地址：404 台中市北區文心路四段 200 號 7 樓之 3

電話：(04)2297-0977 / (0982)842-977

傳真：(04)2297-0957

E-mail：support@blueeyes.com.tw

網站：www.BlueEyes.com.tw



# 目錄

1. 安裝.....	3
1.1 產品功能.....	3
1.2 安裝環境.....	3
1.3 環境設定.....	3
1.3.1 關閉系統使用者帳戶控制.....	3
1.4 安裝介面.....	6
1.5 軟體序號啟用.....	10
1.6 執行介面.....	11
1.6.1 設定程式捷徑以系統管理員身份執行.....	11
1.6.2 建立開始選單程式捷徑.....	15
2. 常見問題 Q&A .....	16
【問題 1】請問錄下的影片格式？.....	16
【問題 2】SESONe 錄影資料夾分享設定.....	16
【問題 4】SESONe 安裝時出現 Windows 以保護您的電腦警告無法安裝？.....	23
【問題 4】序號顯示程式是出版本超過序號更新截止日期，無法啟用.....	26
【問題 5】如何將軟體序號轉移到另一台電腦。.....	27

# 1. 安裝

## 1.1 產品功能

SES One 軟體產品功能如下：

- 操作簡單易學，一般人不需要特別訓練即可使用
- 全中文化介面（繁體、簡體中文），容易理解上手
- 可自訂課程、單元、老師、班別名稱，輸入中文字沒問題
- 上課影音同步，影片順暢如同去電影院看電影
- 錄影同時可觀看教室內上課的即時影像，一舉兩得
- 全面支援藍眼科技 iCam/iCam PRO/iCam Pro Live/iCam Max 等數位攝影機
- 錄製後的影片可使用 STB 補課機或 PC 電腦循序播放
- 影片另可上傳至 FL 片庫系統進行長時間典藏存放
- 可利用 Montage 蒙太奇無失真快速剪輯軟體進行切割、合併等後製工作
- 上課影片可利用市售後製軟體進行片頭片尾製作，或加上字幕
- 可直接匯入轉檔軟體，滿足各平台要求的影片格式
- 相容 LOL 學習在線平台，立刻達成線上補習/補課，變身為雲端教育單位
- 錄製的上課影片可另外製作成 DVD 光碟，且影像品質細膩達到藍光畫質
- 建議安裝於 Microsoft Windows 10/11 作業系統

## 1.2 安裝環境

SES One 軟體必須安裝於 Microsoft Windows 10 或 Windows 11 作業系統的電腦

## 1.3 環境設定

### 1.3.1 關閉系統使用者帳戶控制

開啟『控制台』→『使用者帳戶』，點擊『變更使用者帳戶控制設定』。




調整設定為『不要通知』，確定後請將電腦重新開機。




## 1.4 安裝介面

SES One 軟體下載完畢之後，即可進入安裝介面。


【步驟一】進入 SES One 資料夾，選擇 SES\_One\_Setup(.exe)執行檔，用滑鼠右鍵開啟選單，選擇『系統管理員身份執行』。




【步驟二】進入 SES One 安裝精靈，選擇下一步即可。




【步驟三】選擇 SES One 安裝資料夾，預設為 C:\Program Files\BlueEyes Technology\SES\_One\，選擇完畢後，點擊下一步即可。




【步驟四】您可以選擇 SES One 的介面語言為繁體或簡體中文，確認完畢後，點擊下一步即可。



【步驟五】確認安裝，選擇下一步即可開始安裝 SES One 軟體。



【步驟六】安裝完成，選擇關閉即可。



【步驟七】安裝 SES One 完成，點擊〈確定〉即可。



## 1.5 軟體序號啟用


第一次啟動程式，請輸入序號啟用為正式版。



輸入序號並確認正確後，請點擊線上註冊完成啟用。



註冊完成後，程式會自動重新啟動。




## 1.6 執行介面

### 1.6.1 設定程式捷徑以系統管理員身份執行

For Windows 7

點擊『開始』→『所有程式』→『BlueEyes Technology』→『SES\_One 程式捷徑』，使用滑鼠右鍵開啟捷徑選單，選擇『內容』。




選擇『相容性』→勾選『以系統管理員的身分執行此程式』，點擊確定離開。




## For Window 8


進入開始畫面尋找 SESOne 程式，使用滑鼠右鍵開啟選單，選擇開啟檔案位置。



使用滑鼠右鍵開啟捷徑選單，選擇『內容』。




選擇『相容性』→勾選『以系統管理員的身分執行此程式』，點擊確定離開。



## 1.6.2 建立開始選單程式捷徑

【步驟一】點擊〈開始〉，選擇〈所有程式〉您可以在 BlueEyes Technology 下尋找到 SES One 程式。



【步驟二】您可以用滑鼠右鍵將 SES One 釘選到[開始]功能表，方便您以後快速點擊使用。



【步驟三】點擊 SES One 程式即可執行。



【步驟四】進入 SES One 操作介面。

## 2. 常見問題 Q&A

### 【問題 1】請問錄下的影片格式？

【解答】 SES One 錄下的影片格式是公開標準格式 MKV。

### 【問題 2】SESOne 錄影資料夾分享設定

【解答】 請按照以下方式設定 SES One 電腦的資料夾分享：

#### 1.調整 Windows7/8 系統網路共用中心設定

開啟控制台→網路和網際網路→網路和共用中心→變更進階共用設定

a.網路探索-開啟

b.檔案及印表機共用-開啟



### c.以密碼保護的共用-關閉



## 2. 啟用 guest 帳號


開啟控制台 → 使用者帳戶 → 點擊管理其他帳戶



點擊 Guest 帳號



點擊啟動，將來賓帳戶啟用。




完成後，如下圖所示。




### 3. 設定共用對象


在錄影資料夾 Video 目錄上，點選滑鼠右鍵，然後在選單中，點選共用對象 → 特定人員，如下圖所示。



3.選擇人員 Everyone 以及 Guest，點選新增。執行成功後，會在下方清單中出現 Everyone 以及 Guest 權限等級為讀取的資訊。




點擊共用後，出現公用資料夾項目資訊。




#### 4.檢查網路分享

按下視窗鍵+R 叫出執行的視窗。然後輸入\\電腦 ip 位址後按下確定。如下圖所示



設定正確，會在網路目錄中出現 Video 共用資料夾。



## 5.修改本機安全性原則

請上網下載登錄修正檔，匯入登錄檔，修改系統分享權限設定。

下載路徑：

<http://blueeyes.tv/download/fixreg.zip>

## 【問題 4】 SESOne 安裝時出現 Windows 以保護您的電腦警告無法安裝？

### 【解答】

一、針對您信任的程式仍要執行

1. 當您出現【Windows 已保護您的電腦】的訊息，如果您信任此程式，想要繼續執行，請按【其他資訊】。



2. 選擇【仍要執行】即可繼續執行此程式。



二、關閉【SmartScreen 篩選工具】功能


1. 如果您想要關閉【SmartScreen 篩選工具】，請按【Windows 標誌鍵】+【X】，選擇【控制台】。



2. 選擇【系統及安全性】。



3. 選擇【重要訊息中心】。



4. 在左邊點選【變更 Windows SmartScreen 篩選工具設定】




5. 勾選【不執行任何動作 (關閉 Windows SmartScreen 篩選工具)】，按【確定】儲存設定。



#### 【問題 4】序號顯示程式是出版本超過序號更新截止日期，無法啟用

解答：安裝軟體時，輸入序號後出現程式釋出日期超過更新截止日期無法註冊序號的提示該如何處理？



軟體序號購買後有一年的更新服務保固，如果您安裝的軟體版本釋出日期超過更新截止日期，會提示您無法註冊該序號。如果您需要安裝新版本，請聯繫藍眼科技股份有限公司業務部洽詢，聯絡電話 04-22970977。













## 藍眼科技客戶服務中心

台中市文心路四段 200 號 7F-3

電話：(04)2297-0977

手冊中的所有資料都是根據藍眼標準測試方法測定，如有任何印刷錯誤或翻譯上的誤差，望廣大使用者諒解。本手冊或產品設計與規格如有更改，恕不另行通知。手冊中的畫面用語、圖示等與實際相比，可能會有微小變化和差異，請以實際操作為準。